

Nastavení češtiny do programu CyberLink PowerDVD Ultra

Podle názvu účtu ve Windows

Tyto soubory vymazat

Po nainstalování češtiny spusťte program, pokud nebude v češtině, běžte do hlavní nabídky. Ve složce GENERAL najdete volbu Language UI, zde zvolte jazyk english a potvrďte. Po této volbě by se měla zobrazit čeština, pokud se tomu tak nestane, program vypněte a jděte do adresáře c:\Users\váš


název účtu ve win\AppData\Local\CyberLink\PowerDVD24\cache\ a zde smažte následující soubory:

Program Files_CyberLink_PowerDVD24_Fast__ENU_kanten.cache

Program Files_CyberLink_PowerDVD24_Full__ENU_kanten.cache

Po té program znova spusťte, již by měl být v češtině, jestliže nebude, celou akci se smazáním souborů zopakujte.

Obrázek:



Název	Přípor	Velikost	Datum	Atribut
[..]	<DIR>		24.09.2025 16:41	----
Program Files_CyberLink_PowerDVD24_Common_K..	dat	94 885	24.09.2025 16:41	-a--
Program Files_CyberLink_PowerDVD24_Photo	dat	229 963	24.09.2025 16:41	-a--
Program Files_CyberLink_PowerDVD24_Common_K..	dat	5 210	24.09.2025 16:41	-a--
Program Files_CyberLink_PowerDVD24_Common_K..	dat	5 237	24.09.2025 16:41	-a--
Program Files_CyberLink_PowerDVD24_Fast__ENU_kanten	cache	7 745	24.09.2025 16:41	-a--
zipImporter	dat	84 664	24.09.2025 16:41	-a--
fileImporter	dat	6 653	24.09.2025 16:41	-a--
Program Files_CyberLink_PowerDVD24_Custom_Ski..	dat	145 543	24.09.2025 16:41	-a--
Program Files_CyberLink_PowerDVD24_Custom_Ski..	dat	33 058	24.09.2025 16:41	-a--
Program Files_CyberLink_PowerDVD24_Custom_Ski..	dat	442 458	24.09.2025 16:41	-a--
Program Files_CyberLink_PowerDVD24_Generic	cache	29 048	24.09.2025 16:41	-a--
medialibSnapShot	cache	195	24.09.2025 16:41	-a--
Program Files_CyberLink_PowerDVD24_Full__ENU_kanten	cache	328 154	24.09.2025 16:40	-a--

Červeně označené soubory vymazat