

Nastavení češtiny do programu CyberLink PowerDVD Ultra

Po nainstalování češtiny spusťte program, pokud nebude v češtině, běžte do hlavní nabídky. Ve složce GENERAL najdete volbu Language UI, zde zvolte jazyk english a potvrďte. Po této volbě by se měla zobrazit čeština, pokud se tomu tak nestane, program vypněte a jděte do adresáře c:\Users\váš název účtu ve win\AppData\Local\CyberLink\PowerDVD23\cache\ a zde smažte následující soubory:


Program Files_CyberLink_PowerDVD20_Fast__ENU_kanten.cache

Program Files_CyberLink_PowerDVD20_Full__ENU_kanten.cache

Po té program znova spusťte, již by měl být v češtině, jestliže nebude, celou akci se smazáním souborů zopakujte.

Obrázek:

Podle názvu účtu ve Windows



| Název | Přípor | Velikost | Datum |
|---|--------|----------|------------------|
| [..] | <DIR> | | 28.02.2024 13:2 |
| fileImporter | dat | 6 597 | 28.02.2024 13:2 |
| medialibSnapShot | cache | 387 | 28.02.2024 13:2 |
| Program Files_CyberLink_PowerDVD23_Common_Koan_koan | dat | 5 210 | 28.02.2024 13:2 |
| Program Files_CyberLink_PowerDVD23_Common_Koan_pytd | dat | 94 885 | 28.02.2024 13:2 |
| Program Files_CyberLink_PowerDVD23_Common_Koan_Wid | dat | 5 237 | 28.02.2024 13:2 |
| Program Files_CyberLink_PowerDVD23_Custom_Skin_Standa | dat | 33 072 | 28.02.2024 13:2 |
| Program Files_CyberLink_PowerDVD23_Custom_Skin_Standa | dat | 148 520 | 28.02.2024 13:2 |
| Program Files_CyberLink_PowerDVD23_Custom_Skin_Standa | dat | 440 926 | 28.02.2024 13:2 |
| Program Files_CyberLink_PowerDVD23_Custom_Skin_Standa | dat | 107 231 | 28.02.2024 13:2 |
| Program Files_CyberLink_PowerDVD23_Fast__ENU_kanten | cache | 33 211 | 28.02.2024 13:2 |
| Program Files_CyberLink_PowerDVD23_Full__ENU_kanten | cache | 324 342 | 28.02.2024 13:14 |
| Program Files_CyberLink_PowerDVD23_Generic | cache | 47 950 | 28.02.2024 13:2 |
| Program Files_CyberLink_PowerDVD23_Photo | dat | 228 440 | 28.02.2024 13:2 |
| zipImporter | dat | 91 195 | 28.02.2024 13:2 |

Tyto soubory
vymazat